Microsoft Family Safety 操作手冊

教育部 TANet 青少年網路內容防護計畫 製作 民國 114 年 8 月 1 日 編制

※安裝設定注意事項

- 1. 若欲設定之孩童裝置為 Android 系統手機/平板,請參閱 【Google Family Link 操作手冊】。
- 2. 若欲設定之孩童裝置為 iOS 系統手機,請參閱【<u>iOS 分級保護</u> 控制操作手冊】。
- 3. 設定過程中需登入家長及孩童 Microsoft 帳號,請備妥 Microsoft 帳號之帳號密碼。
- 4. 設定過程中可能會需要家長輸入信用卡資料進行身份驗證。

※請準備以下項目以進行後續設定

- 1. 欲設定之家長的手機/平板及孩童的電腦。
- 2. 欲設定之家長及孩童的 Microsoft 帳號與密碼。
- 3. 家長信用卡。

0. 流程簡介

- 0.1 前置準備
- 0.2 安裝 Microsoft Family Safety 應用程式
- 0.3 為子女建立 Microsoft 帳戶
- 0.4 將子女帳戶新增為【家庭成員】
- 0.5 為子女設定網頁內容篩選器
- 0.6 於子女之 Windows 電腦上登入子女 Microsoft 帳戶
- 0.7 驗證是否成功阻擋
- 0.8 管理子女安裝特定年齡限制之應用程式
- 0.9 設定子女使用裝置時間之每日上限
- 0.10 獲取子女使用裝置之時長與活動報告
- 0.11 管理應用程式通知
- 0.12 從家庭群組中移除子女帳戶以關閉家長防護設定

1. 前置準備

家長需先擁有一個 Microsoft 帳戶。


2. 安裝 Microsoft Family Safety 應用程式

請注意:以下流程需在家長的安卓手機或平板上執行


2.1 開啟【Google Play】



2.2 搜尋【Microsoft Family Safety】



2.3 點擊【安裝】



2.4 安裝完成後,開啟 Microsoft Family Safety 應用程式

3. 為子女建立【Microsoft 帳戶】

請注意:因未滿 13 歲的子女無法自行建立 Microsoft 帳戶,

3.1 若子女尚未有 Microsoft 帳戶 → 點選【新增家庭成員】 若子女已有 Microsoft 帳戶 → 可跳至第四步



3.2 點選【建立子女帳戶】



3.3 依照畫面上指示完成設定





4. 將【子女帳戶】新增為【家庭成員】

4.1 點選【新增家庭成員】



4.2 輸入子女帳戶之電子郵件或電話號碼







4.3 點選【我是家長或監護人】,並依畫面上指示登入家長 Microsoft 帳戶





4.4 同意使用條款後,確認子女帳戶是否已加入家庭群組中







5. 為子女設定網頁內容篩選器

5.1 點選欲調整設置的家庭成員



5.2 點選【內容篩選器】



5.3 將【篩選不適當的網站】功能開啟 (如下右圖)



02:13 №

營 體 밖 訓 59% €



網頁及搜尋篩選只可搭配 Microso... 內容篩選器



● 使用 Microsoft Edge 保護網路安全

只有當 大明 正在使用 Microsoft Edge 瀏覽器時, 篩選和活動報告才會運作。深入了解

篩選不適當的網站



當兒童使用 Microsoft Edge 時,協助保護 他們不從瀏覽器存取成人內容。開啟此設定 會封鎖其他常用的瀏覽器。深入了解

僅使用允許的網站



大明 將只能造訪您允許的網站。造訪其他的 內容則需要先得到您的允許。

允許的網站

新增網站

封鎖的網站


新增網站

6. 驗證是否成功阻擋

6.1 假設額外將「tanwp.kpprc.edu.tw」加入阻擋,如下圖所示




6.2 當孩童瀏覽該網站,原先如上圖「正常瀏覽」,會變成如下圖 「限制瀏覽」



7. 於子女之 Windows 電腦上登入子女 Microsoft 帳戶

7.1 啟用 Windows 系統時,登入子女 Microsoft 帳戶



8. 設定子女安裝特定年齡限制之應用程式

8.1 點選欲調整設置的家庭成員







8.2 點選右上方的【齒輪】



8.3 設定應用程式和遊戲的年齡限制區段



8.4 選擇指定的年齡限制。以【18 歲以下】為例



14:34 🗭

實 證 録 訓 94% ₫



應用程式和遊戲

大明

應用程式和遊戲

18 歲以下

設定年齡限制以在 Windows 10 和 Xbox 上篩 選出不適當的應用程式和遊戲。超過年齡限制的 任何項目將需要您的核准。

允許的應用程式

超過其年齡限制但您允許的應用程式或遊戲會在此 顯示。

封鎖的應用程式

若要封鎖在其年齡分級內的已安裝應用程式或遊戲, 請前往 [應用程式與遊戲限制]

9. 設定子女使用裝置時間之每日上限

9.1 點選欲調整設置的家庭成員



9.2 點選螢幕使用時間底下的【Windows 裝置】



9.3 開啟【使用時間限制】



9.4 可調整使用時間限制區間



10.獲取子女使用裝置之時長與活動報告


10.1點選欲調整設置的家庭成員




10.2點擊右上方的設定【齒輪】



10.3將所需觀察活動報告的選項開啟





10.4返回上一頁




10.5點擊【最近7天】,即可查詢活動報告



11.移除對於子女帳戶之管理

11.1長按應用程式,並點擊設定



11.2點擊【通知】



11.3如需開啟系統通知,則將【允許通知】開啟




11.4如需關閉系統通知,則將【允許通知】關閉




12.從家庭群組中移除子女帳戶以關閉家長防護設定

12.1前往 Microsoft 365【連結】, 登入家長 Microsoft 帳戶

12.2前往【家長監護服務】



12.3點選欲移除子女帳戶之右上方



12.4點選【從家庭群組中移除】



12.5點選【確定】

